

# Outlook Anywhere richtig konfigurieren

Beim Konfigurieren von Outlook Anywhere auf einem Exchange Server sind folgende Punkte zu beachten ...

## So geht's

Die Variable ValidPorts unter HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Rpc\RpcProxy muss den FQN des Servers beinhalten. Z.B.

```
SERVERNAME:6001-6002;SERVERNAME:6004;SERVERNAME.INTERNE_DOMAIN:6001-6002;SERVERNAME_INTERNE_DOMAIN:6004;HOST.DOMAIN:6001-6002;HOST..DOMAIN:6004
```

Die Standardauthentifizierung des RPC der Standardseite muss im IIS aktiviert sein. Da die Exchange Dienste im Hintergrund zyklisch die "richtige" Konfiguration der IIS Webseiten prüfen und ggf. korrigieren. Deshalb muss der PowerShell-Befehl

```
Get-OutlookAnywhere | Set-OutlookAnywhere -IISAuthenticationMethods: Basic, ntlm
```

ausgeführt werden, der nach einiger Zeit auch die richtige Änderung im IIS bewirkt (über die Verwaltungskonsole von Exchange kann für die Authentifizierung von OutlookAnywhere lediglich Basic oder NTLM eingestellt werden!)

## Schlagwörter

outlook anywhere exchange Konfiguration konfigurieren

From:  
<https://wiki.tssystemts.de/> - TS Systems - DokuWiki

Permanent link:  
[https://wiki.tssystemts.de/doku.php?id=microsoft:outlook:anywhere\\_konfigurieren&rev=1444999321](https://wiki.tssystemts.de/doku.php?id=microsoft:outlook:anywhere_konfigurieren&rev=1444999321)

Last update: **31.03.2017 12:11**

